

## Description du fichier des codes postaux format xml

**PRIMKEY** = Numéro de clé primaire

**PRCKEY** = Numéro de clé principale  
Cette zone n'est renseignée que pour les tranches. Elle permet de référencer la **PRIMKEY** de la rue associée à la tranche.

**TYPDEN** = Type de dénomination  
PRC = Principale  
TRC = Tranche

**LIBTAD** = Type d'adresse  
ADRESSES TYPE STANDARD

**CODTAP** = Code du type d'appelation

**LIBTAP** = Libellé du type d'appelation

Code et libellés possibles pour CODTAP et LIBTAP

### CODT LIBTAP

----	-----
ALL.	ALLEE
ATR.	AUTOROUTE
AV.	AVENUE
BD.	BOULEVARD
CAR.	CARREFOUR
CHE.	CHEMIN
CHS.	CHAUSSEE
CHT.	CHEMINEMENT
CIR.	CIRCUIT
CITE	CITE
COR.	CORNICHE
COTE	COTE
CR.	CHEMIN REPRIS
CTE.	CEINTURE
CTR.	CENTRE
DOM.	DOMAINE
DSC.	DESCENTE
EMP.	EMPLACEMENT
ENC.	ENCLOS
ENT.	ENTREE
ESC.	ESCALIER
ESP.	ESPLANADE
IMP.	IMPASSE
MAR.	MARCHE
MSN.	MAISON
MTE.	MONTEE

PAS. PASSAGE  
PC. PISTE CYCLABLE  
PKG. PARKING  
PL. PLACE  
PLE. PASSERELLE  
PLT. PLATEAU  
PTE. PORTE  
QUA. QUARTIER  
QUAI QUAI  
R-P. ROND-POINT  
RAV. RAVIN  
RE ROUTE EUROPE  
REM. REMPART  
RES. RESIDENCE  
RLE. RUELLE  
RN ROUTE NATIONALE  
RPE. RAMPE  
RTE. ROUTE  
RUE RUE  
SEN. SENTE-SENTIER  
SQ. SQUARE  
ST. SAINT  
STE. SAINTE  
STS. SAINTS  
VAL. VALLEE  
VLA. VILLA  
ZONE ZONE

**DENRUE** = Dénomination de la rue sans le type de rue  
Exemple : DENRUE = "DE LA GARE" pour "AVENUE DE LA GARE"

**MDI** = Liste des mots directeurs de la rue  
Cette zone n'est jamais renseignée pour les tranches

**PRFPAY** = Référence du pays  
Toujours L pour LUXEMBOURG

**CODCDP** = Code postal

**LIBCPT** = Libellé de la localité. Certaines localités peuvent être suivies de leur commune entre parenthèses.

**LIBPAY** = Libellé du pays  
Toujours Luxembourg

**PAIIMP** = Champ uniquement valable pour les tranches. Ce champ n'est pas forcément renseigné pour toutes les tranches.  
I = Pour les tranches ne comportant que des numéros impairs  
P = Pour les tranches ne comportant que des numéros pairs

**DEBUT** = Numéro de début de tranche

Champ uniquement valable pour les tranches.  
Ce champ n'est pas forcément renseigné pour toutes les tranches.  
Si un numéro de début existe pour une tranche, alors un numéro de fin existe obligatoirement.

FIN

= Numero de fin de tranche  
Champ uniquement valable pour les tranches.  
Ce champ n'est pas forcément renseigné pour toutes les tranches.  
Si un numéro de fin existe pour une tranche, alors un numéro de début existe obligatoirement.